



大変お手数をおかけ致しますが、受信アカウントと送信サーバの設定変更をお願い致します。
設定情報は、同封しております「メール登録証」をご覧ください。

1. [ツール] → [アカウント設定] の順にクリックします。




2. 左側のメニューより、アカウント名をクリックします。
「アカウント設定」が表示されますので、メールアドレスを変更します。



【メールアドレス】
登録証に記載の情報へ変更します。


3. [サーバ設定] をクリックし、「ユーザ名」の項目を変更します。




【ユーザ名(N)】

登録証に記載の情報へ変更します。

4. [送信 (SMTP) サーバ] をクリックします。「送信 (SMTP) サーバの設定」が開きますので、設定を行うアカウントを選択し、[編集] をクリックします。



5. 「SMTP サーバ」の画面が開きますので、「ユーザ名」の項目を確認します。
確認したら [OK] をクリックし、画面を閉じます。



送信 (SMTP) サーバ

設定

説明(D):

サーバ名(S): mail.cypress.ne.jp

ポート番号(P): 587 既定値: 25

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし

認証方式(P): 暗号化されたパスワード認証

ユーザ名(M): taro@cypress.ne.jp

OK キャンセル

【サーバ名 (S)】

送信メールサーバを「smtp-auth.cypress.ne.jp」から、登録証に記載の情報へ変更します。

【ポート番号 (P)】

「587」と入力します。

(すでに「587」に設定されているお客様は、変更の必要はございません)


【ユーザ名とパスワードを使用する】にチェックを入れます。

【ユーザ名】を登録証に記載の情報へ変更します。

入りに誤りがないことを確認し、「OK」をクリックします。

6. Thunderbird を閉じて再度、起動してください。

起動後、以下の画面が表示されたら登録証に記載のパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。



パスワードを入力してください

taro@cypress.ne.jp サーバのユーザ taro@cypress.ne.jp のパスワードを入力してください。

パスワードマネージャを使ってこのパスワードを保存する。

OK キャンセル